








# Bitnami WordPress Stack asennus


Lataa selaimella asennustiedosto	<a href="https://bitnami.com/stack/wordpress/installer">https://bitnami.com/stack/wordpress/installer</a>
Käynnistä asennus ja hyväksy tietoturvailmoitus	
Valitse asennuskieli	
Asennusohjelma herjaa käynnissä olevasta virustorjuntaohjelmasta. Ainakaan F-Secure SAFE ei aiheuttanut asennukselle mitään ongelmia.	
Tästä alkaa asennus	

Oletusvalinnat	
Valitse asennuskansio, kuvassa oletus	
Tee WordPress -tunnukset. Näillä kirjaudut sisään WordPressiin, laita siis itsellesi talteen.	


Anna sivustolle nimi. Voit muuttaa sen helposti jälkikäteen.






Mikäli haluat sähköpostin lähettämisen ominaisuudet esim. lomakkeille, määritä tässä se. Esimerkin artikkelissa niin ei tehdä.




Mainos, voit ohittaa ottamalla rastin pois




<p>Tällä nextillä varsinainen asennus alkaa</p>	
<p>Asennus etenee</p>	
<p>Windowsin palomuuuri herjaa Apachesta ja MySQLstä, salli käyttö, rastit vaikkapa molempiin</p>	

Olet maalissa, Finish



Selain avautuu osoitteessa <http://127.0.0.1>


Access WordPress -linkistä pääsee sivustolle <http://127.0.0.1/wordpress/>



Bitnami WordPress Stack asentuu kovalevylle c:\bitnami -kansioon ja sen alla olevaan WordPress -kansioon (versionrot).

Sieltä löytyy servereiden hallintaan tarvittava ohjauspaneeliohjelma. Sen avulla käynnistät ja sammutat palvelimet.

**manager-windows.exe**



## Teuvo Väisänen

Bitnami asentaa sekä Apachen että MySQL:n palvelut käynnistymään automaattisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelimet ovat aina päällä kun käynnistät Windowsin. Se ei ole hyvä, sillä ne omalta osaltaan mm. vievät koneen resursseja. Palvelut kannattaa muuttaa käynnistymään manuaalisesti, eli vain silloin kun on tarve. Se muutetaan tietokoneen Palvelut (Services) -ohjelmassa.


Avaa Palvelut (sinun täytyy olla admin -oikeuksilla)



Etsi listasta nämä palvelut:

wordpressApache	Apache/2.4.33 (Win32) OpenSSL/1.0.2n PHP/7.0.30	Käynnissä	Automaattinen	Paikallinen järj...
wordpressMySQL		Käynnissä	Automaattinen	Paikallinen järj...

Kaksoisnapsauta palvelun nimeä **wordpressApache**, muuta **Käynnistystavaksi Manuaalinen** ja hyväksy OK



Tee sama palvelulle **wordpressMySQL**

---

Lisää WordPress -aiheisia kirjoituksia sivustollani <https://teuvovaisanen.fi>

Tervetuloa [WordPress -kurssilleni!](#)



Tämä teos on lisensoitu [Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen](#) -lisenssillä.